



Nastavení softwarového telefonu X-Lite

Z webových stránek www.softphone.cz v sekci Download si po přihlášení stáhněte instalační soubor X-Lite nejlépe na plochu monitoru. Pro instalaci X-lite poklepejte na ikonu [xlite.exe](#).




obr.1

V prvním okně (obr.1) klikněte na **Next**.



obr.2

V druhém okně (obr.2) potvrďte souhlas s uvedenými podmínkami "**I accept the agreement**" a klikněte na **Next**.



obr.3

Následujících 6 oken potvrďte **Next** a v posledním sedmém okně (obr.3) dokončíte instalaci kliknutím na **Finish**.



obr.4

Po jednoduché instalaci spustíte X-Lite poklepnáním na ikonou (obr.4), kterou najdete na ploše Vašeho monitoru.




obr.5

V otevřeném softwarovém telefonu X-Lite klikněte na ikonu **Menu** (obr.5) (vpravo od tlačítka CLEAR).



obr.6

Po té v okně pro nastavení (obr.6) přejděte do **System Settings**.




obr.7

Dále v okně (obr.7) přejděte na **SIP Proxy**.



obr.8

A poté v okně (obr.8) na **Default**.



obr.9

V tomto okně (obr.9) nastavte vše podle obrázku tj.:
Enabled: **Yes**
Display Name: Vaše jméno (např. Josef Novak)
User Name: telefonní číslo SP (př. 530504339)
Authorization User: telefonní číslo SP (př. 530504339)
Password: Vaše heslo které používáte pro přihlášení
Domain/Realm: **sip.softphone.cz**
SIP Proxy: **sip.softphone.cz**
Out Bound Proxy: **proxy.softphone.cz:5070**
Use Outbound Proxy: **Always**



obr.10

Po kliknutí 2x na **BACK** a 1x na **Network** vyplníte (obr.10):
Auto Detect: **Yes**
Listen on IP: (ponechte volné)
Use X-NAT to Choose SIP/RTP Ports: **Never**
Listen SIP Port: **5060**
Listen RTP Port: **8000**
NAT Firewall IP: (ponechte volné)
Out Bound SIP Proxy: (ponechte volné)
Primary STUN Server: (ponechte volné)
Secondary STUN Server: (ponechte volné)



obr.11

Okno Menu zavřete kliknutím na X v pravém horním rohu a softwarový telefon X-Lite vypněte a znovu zapněte. Pokud instalace proběhla v pořádku a nebrání nic v propojení s internetem vypíše telefon na display (obr.11) "**Logged in Enter phone number**". X-Lite je nastavený a připravený pro telefonování.